



SV Agro Solution - ऊसासाठी आधुनिक जैविक तंत्रज्ञान

Crop Name : Sugar Cane

Crop Variety :

Date : 14-06-2025

First Day Activity : ऊस कांडी / रोप लावण

* माती परिक्षणानंतरच रासायनिक खतांच्या मात्रा ठरवून घ्याव्यात.

• जमिन चोपण अथवा क्षारयुक्त असल्यास माती परिक्षण करूनच वेळापत्रकामध्ये बदल करावा.

• लागवड पट्टापद्धत व बेणे एक डोळा पद्धतीचे निवडावे (ठिबकसंचवरील लागवड).

• लागवडीपूर्वीच १० ते १२ टन उत्तम कुजलेले शेणखत टाकून घ्यावे.

• जमिनीचा पी. एच. जास्त असल्यास प्रत्येक तीन महिन्यातून एकदा एकरी एसव्हि टर्मिनस सोडा.

* अधिक माहितीसाठी आमच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधा.

संपर्क +91 8007381035

बीजप्रक्रिया

Day	Title	Details
0	लागवड करण्यापूर्वी बीजप्रक्रिया करावी	१०० लीटर पाण्यात २५० मिली एसहि फुलोरा मिसळून सर्व बिमाणे ५ मिनीटे भिजवून सावलीत सुकवूनच लागवड करावी. (सगळीकडे एकसारखी जोदार उगवण होईल. सर्व कांड्यांना भरपूर मुळ्या फुटतील व जोदार कोंब तयार होतील.)

खत व्यवस्थापन

Day	Title	Details
0	बेसल डोस	एसव्हि फुटर एकरी २०० किलो + १०० किलो २४ : २४:०० + ५० किलो एमओपी + २० किलो मॅग्नेशियम सल्फेट जमिनीत एकसारखे टाकावे. (प्रमुख अन्नद्रव्ये (N.P.K.) व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध होऊन भरपूर उत्पादन वाढ होण्यासाठी.)
110	ऊसाची बांधणी करतेवेळी	एसव्हि फुटर एकरी २०० किलो + १०० किलो अमोनियम सल्फेट + ५० किलो एमओपी + १० किलो बेनसल्फ सर्व जमिनीत एकसारखे मिसळून टाकावे. (दुय्यम व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये भरपूर उपलब्ध होण्यासाठी व फुटव्यांची संख्या वाढण्यासाठी)
120	ऊसाच्या बांधणीनंतर पहिले पाणी देताना	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
150	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
180	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
210	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
240	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
270	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)

आळवणी

Day	Title	Details
3	लागवडीनंतर पहिल्या पाण्यासोबत	एसहि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीतील क्षारांचे विघटन करून नातीची भौतिक रचना बदलली जाते. चोपण जमिनीची सुधारणा होते. पिकास सर्व अन्नद्रव्ये उपलब्ध होतात. उत्पादनात विक्रमी वाढ होते.)
330	ऊस तोडणीच्या दोन महिने आधी ड्रिपमधून सोडणे	एसव्हि शुगरबन एकरी ५ लिटर + १ लिटर एसव्हि किटोन ड्रिपमधून सोडणे. (ऊसाचे कांडे फुगवण होऊन वजनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
360	ऊस तोडणीच्या एक महिना आधी ड्रिपमधून सोडणे	एसव्हि साईज बिल्डर एकरी ५ लिटर + एक लिटर एसव्हि किटोन ड्रिपमधून सोडणे. (ऊसाचे कांडे वजनदार होऊन भरपूर वाढ होण्यासाठी.)

फवारणी

Day	Title	Details
30	पहिली फवारणी	ऊसाची उगवण होऊन सर्व रोपे १ फुट उंचीवर झाल्यावर पहिली फवारणी. १ लिटर पाण्यामध्ये १.२५ मिली एसव्हि किटोन मिसळून फवारणी करावी. (फुटव्यांची संख्या व पानांची रुंदी वाढण्यासाठी उपयोग होतो व पिकास चांगली काळोखी येते.)
45	ऊसाची रोपे २ फुट उंचीवर आल्यावर	१ लिटर पाण्या १.२५ मिली एसव्हि किटोन + १ ग्राम चिलेटेड मिक्स मायक्रो न्युट्रियंट एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (पाने रुंद व जाड तयार होण्यासाठी)
60	ऊसाची रोपे ३ ते ४ फुट उंचीवर आल्यावर	१ लिटर पाण्यात १.२५ मिली किटोन + ५ ग्राम १९:१९:१९ एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (भरपूर फुटवे व मोठे कोंब तयार होण्यासाठी)
70	ऊसाची रोपे ३ ते ४ फुट उंचीवर आल्यावर	१ लिटर पाण्यात १.२५ मिली किटोन + ५ ग्राम १९:१९:१९ एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (भरपूर फुटवे व मोठे कोंब तयार होण्यासाठी)



SV Agro Solution - ऊसासाठी आधुनिक जैविक तंत्रज्ञान

Crop Name : Sugar Cane

Crop Variety :

Day	Title	Details
0	लागवड करण्यापूर्वी बीजप्रक्रिया करावी [बीजप्रक्रिया]	१०० लीटर पाण्यात २५० मिली एसहि फुलोरा मिसळून सर्व बिमाणे ५ मिनीटे भिजवून सावलीत सुकवूनच लागवड करावी. (सगळीकडे एकसारखी जोदार उगवण होईल. सर्व कांड्यांना भरपूर मुळ्या फुटतील व जोदार कोंब तयार होतील.)
0	बेसल डोस [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि फुटर एकरी २०० किलो + १०० किलो २४ : २४:०० + ५० किलो एमओपी + २० किलो मॅग्नेशियम सल्फेट जमिनीत एकसारखे टाकावे. (प्रमुख अन्नद्रव्ये (N.P.K.) व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध होऊन भरपूर उत्पादन वाढ होण्यासाठी.)
3	लागवडीनंतर पहिल्या पाण्यासोबत [आळवणी]	एसहि ५९ दोन लिटर + एतव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीतील क्षारांचे विघटन करून नातीची भौतिक रचना बदलली जाते. चोपण जमिनीची सुधारणा होते. पिकास सर्व अन्नद्रव्ये उपलब्ध होतात. उत्पादनात विक्रमी वाढ होते.)
30	पहिली फवारणी [फवारणी]	ऊसाची उगवण होऊन सर्व रोपे १ फुट उंचीवर झाल्यावर पहिली फवारणी. १ लिटर पाण्यामध्ये १.२५ मिली एसव्हि किटोन मिसळून फवारणी करावी. (फुटव्यांची संख्या व पानांची रुंदी वाढण्यासाठी उपयोग होतो व पिकास चांगली काळोखी येते.)
45	ऊसाची रोपे २ फुट उंचीवर आल्यावर [फवारणी]	१ लिटर पाण्या १.२५ मिली एसव्हि किटोन + १ ग्राम चिलेटेड मिक्स मायक्रो न्यूट्रियंट एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (पाने रुंद व जाड तयार होण्यासाठी)
60	ऊसाची रोपे ३ ते ४ फुट उंचीवर आल्यावर [फवारणी]	१ लिटर पाण्यात १.२५ मिली किटोन + ५ ग्राम १९:१९:१९ एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (भरपूर फुटवे व मोठे कोंब तयार होण्यासाठी)
70	ऊसाची रोपे ३ ते ४ फुट उंचीवर आल्यावर [फवारणी]	१ लिटर पाण्यात १.२५ मिली किटोन + ५ ग्राम १९:१९:१९ एकत्र मिसळून फवारणी करावी. (भरपूर फुटवे व मोठे कोंब तयार होण्यासाठी)
110	ऊसाची बांधणी करतेवेळी [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि फुटर एकरी २०० किलो + १०० किलो अमोनियम सल्फेट + ५० किलो एमओपी + १० किलो बेनसल्फ सर्व जमिनीत एकसारखे मिसळून टाकावे. (दुय्यम व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये भरपूर उपलब्ध होण्यासाठी व फुटव्यांची संख्या वाढण्यासाठी)
120	ऊसाच्या बांधणीनंतर पहिले पाणी देताना [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
150	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
180	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
210	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
240	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
270	एसव्हि ५९ + एसव्हिके ड्रिप [खत व्यवस्थापन]	एसव्हि ५९ दोन लिटर + एसव्हिके ड्रिप दोन लिटर ड्रिपमधून सोडणे. (जमिनीचे भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म बदलून उत्पादनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
330	ऊस तोडणीच्या दोन महिने आधी ड्रिपमधून सोडणे [आळवणी]	एसव्हि शुगरबन एकरी ५ लिटर + १ लिटर एसव्हि किटोन ड्रिपमधून सोडणे. (ऊसाचे कांडे फुगवण होऊन वजनात भरपूर वाढ होणेसाठी.)
360	ऊस तोडणीच्या एक महिना आधी ड्रिपमधून सोडणे [आळवणी]	एसव्हि साईज बिल्डर एकरी ५ लिटर + एक लिटर एसव्हि किटोन ड्रिपमधून सोडणे. (ऊसाचे कांडे वजनदार होऊन भरपूर वाढ होण्यासाठी.)